# Android逆向之旅---应用的"反调试"方案解析(附加修改IDA调 试端口和修改内核信息)



# 一、前言

在前一篇文章中详细介绍了 Android现阶段可以采用的几种反调试方案策略,我们在破解逆向应用的时候,一般现在第一步都回去解决反调试,不然后续步骤无法进行,当然如果你是静态分析的话获取就没必要了。但是有时候必须要借助动态调试方可破解,就需要进行操作了。现阶段反调试策略主要包括以下几种方式:

第一、自己附加进程,先占坑,ptrace(PTRACE TRACEME, 0, 0, 0)!

第二、签名校验不可或缺的一个选择,本地校验和服务端校验双管齐下!

第三、借助系统api判断应用调试状态和调试属性,最基础的防护!

第四、轮训检查android server调试端口信息和进程信息,防护IDA的一种有效方式!

第五、轮训检查自身status中的TracerPid字段值,防止被其他进程附加调试的一种有效方式!

所以本文就来一一讲解如何解决这几种方式的反调试方案。

#### 二、方法总结

# 第一种:找到关键方法,注释代码

这种方式需要采用静态方式分析代码,找到关键方法进行反调试代码功能注释,这种方式可以应对与上面所有 的反调试方案,但是对于轮训检查这种方式就不太适合了,为什么?操作过的同学会发现,在去除反调试功能 的时候那种痛苦了。所以这种注释代码,个人觉得只适用于以下几种反调试:

# 第一、自己附加进程

这个可以IDA打开关键so代码,找到这段代码处:ptrace(PTRACE\_TRACEME, 0, 0, 0),直接nop掉即可。这个 没什么难度,因为就一行代码,说白了就几条arm指令罢了。IDA静态分析so也是无压力的。

#### 第二、签名校验

最后总结了一个比较简单的过滤签名校验的方法:先在Jadx中打开应用之后,全局搜字符串内 容:"signatures",这个就可以定位到获取应用签名信息的地方了,然后可以依次跟踪校验的地方了。找到具 体地方代码直接注释即可。但是如果服务端交互信息中携带了签名校验,而签名校验又在so中,那么就需要另 外操作了,这部分知识点将在后面单独一篇文章详细介绍如何破解。

第三、调用系统api判断当前应用是否处于调试状态

#### 这种方式看到我们实现的逻辑还是比较简单的,直接调用系统

的android.os.Debug.isDebuggerConnected()方法和判断当前应用属

性: **ApplicationInfo.FLAG\_DEBUGGABLE**,那么可以依然采用全局搜索反编译之后的应用内容,找到这部 分内容,然后直接注释代码即可。

#### 第二种:修改IDA通信端口

上面分析完了,直接使用静态方式+注释代码功能解决了之前提到的三种反调试方案。但是还有两种没有解决,下面就会详细介绍一种非常靠谱方便永久的方法。而这部分内容才是本文的重点。首先来看看如何解决之前提到的利用检查IDA调试端口23946这个反调试方案。这个其实思路很简单,因为你检查的端口号是默认的23946,所以我们如果能把这个端口号改成其他值,那么其实就解决了。修改这个端口号,也比较简单:网上有一种方案就是android\_server本身支持自定义端口号的,命令很简单:./android\_server-p12345;直接加上-p参数即可,注意端口号和参数之间没空格:

#### root@android:/data # ./android\_server -p12345 IDA Android 32-bit remote debug server(ST) v1.19. Hex-Rays (c) 2004-2015 Listening on port #12345....

有的人说,这方法这么简单,那下面就不介绍了,当然不是,我写文章的目的不是为了简单,而是为了让大家 了解更多的知识,宁愿多走弯路,走多条路出来。而且上面的这种方式每次都加-p比较麻烦,我想用另外一种方 式去一次性解决问题,同时我更想在这个过程中熟悉一下IDA的使用,使用IDA打开android\_server文件,其实 他是elf格式的,打开无压力,打开之后使用Shift+12查看字符串内容界面:

IDA View-A	× 's'	Strings	window 🗵	O	Hex View-1	×	A	Structures		E	Enums		
Address Le	ngth	Туре	String										
s .text:0003B059 00	000009	С	h\r\$xhtC\r<										
[s] .text:0003B0A5 00	000009	С	h\r\$xhtC\r<										
's' .text:0003B0EB 000	000006	С	xaxey										
's' .text:0003B10A 000	000005	С	\rC!z\t										
s .text:0003B14F 00	A00000	С	h\r  hXC\r8										
s .text:0003BBAB 00	000007	С	#cU\a#\vp										
s .text:0003BC5B 00	000009	С	h\r zhHC\r8										
s .text:0003BC9F 00	000009	С	3{c\r#KC\r;										
🔄 .note.android.i 00	800000	С	Android										
S .ARM.extab:00 00	000005	С	r \n`										
s .rodata:00073F 00	A00000	С	(unknown)										
rodata:00073F38 00	000060	С				=====		================	=====	====\n[%d	] A		
rodata:00073F98 00	000029	С	[%d] Could not	establish	the connection	\n							
🔄 .rodata:00073F 00	00001F	С	[%d] Incompatible IDA version\n										
rodata:00073FE4 00	000013	С	[%d] Bad password\n										
s .rodata:00073FF8 00	000024	C ht	[%d] Closing co	nnection	from %s\n	TWO LOO	10410	0003					
🖪 .rodata:000740 00	000032	С	[%d] Debugged	session	entered into sle	eping m	ode\n						
rodata:000740 00	800000	C	%s: %s∖n										
s' .rodata:000740 00	00001D	С	got signal #%d,	terminati	ing\n								
s' .rodata:000740 00	000022	С	-k keep bro	ken conn	ections\n								
s' .rodata:000740 00	00003C	c 📕	Sorry debugge	doesn't	support reusin	g broken	connect	tions\n			_		
rodata:000740 00	000088	c L	usage: ida_remo	te [switch	hes]\n -i IP a	ddress to	o bind to	o (default to any)	n-v	verbose\n	-p		
s' .rodata:000741 00	00000D	C [	init_sockets										
rodata:000741 00	000007	c 🕨	socket										
rodata:000741 00	00003B	С	Cannot parse IP	v4 addre	ess %s, falling k	ack to I	NADDR_A	ANY\n					
.rodata:000741 00	000005	С	bind										
rodata:000741 00	000007	С	listen										
rodata:000741 00	00000F	С	Host %s (%s):										
rodata:000741 00	A00000	С	Host %s:										
s' .rodata:000741 00	00001A	С	Listening on por	t #%u\I	n								
rodata:000741 00	000007	С	accept										
rodata:000742 00	000020	с	Could not initial	ze subsy	stem!				Course of the				
s' .rodata:000742 00	00004A	C	IDA Android 32	bit remo	te debug serve	r(ST) v1.9	%d. Hex-	Rays (c) 2004-20	15\n				

找到这三处关键字符串内容,我们可以通过以往运行过android\_server之后的提示信息察觉:

#### root@android:/data # ./android\_server IDA Android 32-bit remote debug server(ST) v1.:

找到这三处字符串内容,下面就简单了,一处一处进行修改,双击字符串条目内容:

rodata:0007409C				; .text:off_BA58To
rodata:000740D8	aUsage <mark>Ida_remot</mark> DC	B "u	sage:	ida_remote [switches]",0xA
rodata:000740D8				; DATA XREF: sub_B5D
rodata:000740D8	选由按X即可			; sub_B5DC:off_B8E01
rodata:000740D8	ttp://blog.coDC	8 "no	er kara	IP_address_to_bind to (default
rodata:000740D8	DC	B	-0 J T	verbose",0xA
rodata:000740D8	DC	в "	-p	port number",0xA
rodata:000740D8	DC	в "	-P	password",0xA
		s		•

选中按X键,进行切换:

#### 000740D8 aUsageIda remot DCB "usage: ida remote [switches]",0xA

1,000
-i *
switches]\n

# 选择第一个跳转到arm指令处:



这是graph视图,可以使用空格键进行切换:

.text:0000B668 loc_ .text:0000B668	_B668 LDR	R0, =(aUsageIda r	; CODE XREF: sub_B5DC <u>emot - 0xB66E)</u>	÷422 <b>↓</b> j	
.text:0000B66A	ADD	RØ, PC	"usage: ida_remote	[switches]\n	-i "
.text:0000B66C	BL	sub_C518			
.text:0000B670 ;					
.text:0000B670	5D8A转化成-	十进制就是23946端			
.text:0000B670 loc_	_B670		; CODE XREF: sub_B5DC	+58Tj	
.text:0000B670	http://b	log_csdn_net/j	15HD_85DC+64TJ41000	3	
text:0000B670	LDR	К5, = <mark>0x508A</mark>			
.Cext:0000B072	0479		CODE VDEE, cub DEDO		
.LEXL:0000B072 100_	_8072		, CODE AREF: SUD_BSDC	тинцј	
.LEXL:00000072	LDP	Ph =/cub 0908+1	- 0×0420)		
.text:0000B674	MOUS	R0, #1	- 0x007H)		

看到arm指令了,LDR R5,=0x5D8A;其中0x5D8A就是十进制的23946,也就是默认端口号,所以这里我们只 需要将这个arm指令,改成MOVS R5,#0xDD;可对R5进行重新赋值,这里赋值为DD,也就是221;这里有个小 问题就是如何进行修改,IDA中可以切换到Hex View视图进行修改编辑二进制,但是这样修改不会生效到源文件 中,所以我们这里还得借助一个二进制编辑工具010Editor,我们使用这个软件打开android\_server之后,使 用Ctrl+G可以直接跳转到指定地址,使用Ctrl+F可以跳转到搜索内容处,记住以下这两个快捷键。

 B660h:
 00
 D8
 E0
 E0
 9D
 49
 79
 44
 9D
 48
 78

 B670h:
 99
 4D
 C
 4C
 01
 20
 7C
 44
 21
 1C
 60

 B680h:
 02
 20
 60
 F0
 85
 FC
 21
 1C
 0F
 20
 60

 B690h:
 0B
 20
 60
 F0
 7D
 FC
 22
 F0
 9B
 FF
 00

这里看到了99 4D就是: LDR R5, =0x5D8A 对应的指令十六进制值,关于指令和十六进制值之间转化可以去网上搜一个小工具即可。我们想将其变成 MOVS R5, #0xDD 指令,对应的十六进制是: DD 25,其中DD就是立即数值,25表示MOVS R5指令。所以下面就可以直接进行修改即可:

 B660h:
 00
 DB
 E0
 E0
 9D

 B670h:
 DD
 25
 9C
 4C
 01

 B680h:
 02
 20
 60
 F0
 85

 B690h:
 0B
 20
 60
 F0
 7D

修改完成之后,进行保存即可,这样我们就修改好了一处,还有两处操作一模一样:

.text:0000B97E .text:0000B97E .text:0000B980 .text:0000B982 .text:0000B984 text:0000B984	1oc_B97E	LDR Movs Add Bl	R1, R0, R1, sub	=( <mark>aInit_</mark> \$ #0 PC _C360	; COD <mark>sockets</mark> - ; "in	E XREF: sub_B5DC+C21j • 0xB986) it_sockets"
.text:00008988 .text:00008988 .text:00008988	, 1oc_B988 http://b1	10R csd	R31	=(dvord §	; COD 1074C 9 10	E_XREF: sub_B5DC+6A1j xB992)
.text:0000B98A		LDR	R5,	=0x5D8A		
.text:0000B98C		MOUS	R2,	#0x2C		这里的5D8A转化成十进制
.text:0000B98E		ADD	КЗ,	PC ; dwor	·d_8074C	是23946
.text:0000B990		MOV	R9,	R3		E20010
.text:0000B992		MOV	R8,	R2		
.text:0000B994		MOUS	R7,	#1		

继续修改init sockets处,命令都是一样的,记住地址: B98A,去010Editor中进行修改即可:

 B970h:
 79
 44
 00
 F0
 F5
 FC
 20
 1C
 03
 F0
 58
 FE
 E7
 E7
 30
 49

 B980h:
 00
 20
 79
 44
 00
 F0
 EC
 FC
 2E
 4B
 2F
 4D
 2C
 22
 7B
 44

 B990h:
 199
 46
 90
 46
 01
 27
 60
 68
 43
 78
 1A
 06
 13
 0E
 68
 2B

 B9A0h:
 37
 D0
 2D
 D8
 50
 2B
 3D
 D0
 69
 2B
 26
 D1
 27
 4B
 02
 30

然后继续修改IDA Android 32-bit...处

.text:0000B628 .text:0000B62A .text:0000B62C .text:0000B62E .text:0000B632 .text:0000B634 .text:0000B636	LDR ADD LDRB BL CMP BLE LDR	R3, [R3] ; unk_80BB0 R0, PC ; "IDA Android 32-bit remote debug server(" R5, [R3] sub_FF88 R6, #1 loc_B670 R2, [R4,#4]
.text:0000B638	LDRB	R3, [R2]
.text:0000B63A	MOUS	R2, #2
.text:0000B63C	BICS	R3, R2
.text:0000B63E	CMP	R3, #0x2D
.text:00008640	BNE	
.text:00008642	CMP	K5, #U
.text:00008644 h	tt <b>BNE</b> //bl	1 <b>192_8948</b> n.net/jiangwei0910410003
.text:00008646	в	TOC_RA88
.text:00008648 ;		
.text:00008648		
.text:00008648 loc_8648		; CUDE XREF: SUD_B5DC+681]
.text:00008648	LDR	R3, =(dword_80/4C - 0xB652)
.text:0000864A	LDR	R2, =(dword 80/40 - 0x8654)
.text:0000864C	LDR	K5, =UX5D8A
.text:0000864E	ADD	R3, PC; dword_80/4C 这里的5D8A
.text:00008650	ADD	R2, PC ; dword_80/4C
.Text:00008052	MUV	K9, K3
.text:00008654	MUUS	K/, #1
.text:0000B656	MOV	R8, R2

记住地址: B64C, 去010Editor进行修改即可:

 B630h:
 AB
 FC
 01
 2E
 1C
 DD
 62
 68
 13
 78
 02
 22
 93
 43
 2D
 2B

 B640h:
 16
 D1
 00
 2D
 00
 D1
 9F
 E1
 A1
 4B
 A2
 4A
 A2
 4D
 7B
 44

 B650h:
 7A
 44
 99
 46
 01
 27
 90
 46
 63
 68
 58
 78
 50
 38
 26
 28

 B660h:
 00
 D8
 E0
 E0
 9D
 49
 79
 44
 9D
 48
 78
 44
 00
 F0
 54
 F1

 B660h:
 00
 D8
 E0
 E0
 40
 F0
 44
 90
 46
 70
 44
 90
 F0
 44
 60
 F0
 54
 F1

这样我们就全部改好了,保存android server文件,再次使用IDA打开,找到一个地方查看修改是否成功:

.text:0000B97E .text:0000B980 .text:0000B982 .text:0000B982 .text:0000B984	- LDR Mous Add Bl	R1, =( <mark>aInit_sockets</mark> - 0xB986) R0, #0 R1, PC ; "init_sockets" sub_C360
.text:0000B988 .text:0000B988 .text:0000B988	, loc_B988 http://blo.LDR.cd:	; CODE XREF: sub_B5DC+6Aîj <u>R3.(=(dword_</u> 8074C)†(0×B992)3
.text:0000B98A	MOUS	R5, #0xDD
.text:0000B98C	NOUS	R2, #0x2C 可以看到这里已经成功修
.text:0000B98E	ADD	R3, PC ; dword_8074C 改了
.text:0000B990	MOV	R9, R3
.text:0000B992	MOV	R8, R2
.text:0000B994	MOUS	R7, #1

的确修改成功了,下面我们把android server拷贝到设备中运行,看看端口是否为221(0xDD):

root@android:/data # ./android\_server IDA Android 32-bit remote debug server(ST) v1.19. Hex-Rays (c) 2004-2015 Listening on port #221...

看到了,这里成功的修改了,android\_server监听端口了,主要当打开IDA进行连接的时候需要注意端口是221, 而不是23946了,或者你可以用adb forward tcp:221...命令进行转发也可以!

### 第三种:修改boot.img文件,跳过反调试

这种方式是为了解决现在常用的反调试策略,就是轮训检查进程的TracerPid值,所以我们需要修改设备的 boot.img文件,将这个值直接写死为0即可。关于如何修改操作,看雪上已经有大神讲解了非常详细的过程,我 就是按照这个流程进行操作的:http://bbs.pediy.com/thread-207538.htm,因为每个设备的boot.img都不一样, 所以在操作的过程中可能遇到很多问题,所以下面就把我操作的过程中遇到的问题讲解一下,顺便精炼的说一 下步骤:

#### 第一步,你得有一个可以折腾的root手机

因为现在是在玩boot.img了,后面得刷机,所以你得搞一个你觉得没多大意义的设备,即使成砖头了也无妨。当 然一般不会成为砖头。

#### 第二步: root环境下提取zlmage内核文件

这里我用的是三星note2设备,自己刷了一个CM4.4系统,按照大神的贴中先去找到系统boot的文件位置,这个路径一定要注意:/dev/block/platform/[每个设备目录不一样]/by-name; 其中platform目录中的子目录因为每个设备都不一样,所以需要注意,查看自己设备目录名称,然后进入到by-name之后,使用 Is -I 命令查看详情,找到一项BOOT,记住link的路径地址,这里是/dev/block/mmcblk0p8,然后使用命令,将boot导出为boot.img

dd if=/dev/block/mmcblk0p8 of=/data/local/boot.img adb pull /data/local/boot.img boot.img

shellCandroid:/ \$ shell@android∶∕\$ su root@android:/ # root@android:/ # cd /dev/block/platform root@android:/dev/block/platform # ls dw\_mmc 2012-01-13 04:19 BOOT -> /dev/block/mmcblk0p8 lrwxrwxrwx root root 2012-01-13 04:19 BOTA0 -> /dev/block/mmcblk0p1 lrwxrwxrwx root root 2012-01-13 04:19 BOTA1 -> /dev/block/mmcblk0p2 lrwxrwxrwx root root 2012-01-13 04:19 CACHE -> /dev/block/mmcblk0p12 lrwxrwxrwx root root lrwxrwxrwx root 2012-01-13 04:19 EFS -> /dev/block/mmcblk0p3 root lrwxrwxrwx root root tp://blog. 2012-01-13 04:19 EFS2 -> /dev/block/mmcblk0p17 2012-01-13 04:19 HIDDEN -> /dev/block/mmcblk0p14 lrwxrwxrwx root root 2012-01-13 04:19 OTA -> /dev/block/mmcblk0p15 lrwxrwxrwx root root 2012-01-13 04:19 PARAM -> /dev/block/mmcblk0p7 lrwxrwxrwx root root 2012-01-13 04:19 RADIO -> /dev/block/mmcblk0p10 lrwxrwxrwx root root 2012-01-13 04:19 RADIO2 -> /dev/block/mmcblk0p18 lrwxrwxrwx root root 2012-01-13 04:19 RECOVERY -> /dev/block/mmcblk0p9 lrwxrwxrwx root root lrwxrwxrwx root root 2012-01-13 04:19 SYSTEM -> /dev/block/mmcblk0p13 2012-01-13 04:19 TOMBSTONES -> /dev/block/mmcblk0p11 lrwxrwxrwx root root 2012-01-13 04:19 USERDATA -> /dev/block/mmcblk0p16 lrwxrwxrwx root root lrwxrwxrwx root root 2012-01-13 04:19 m9kefs1 -> /dev/block/mmcblk0p4 lrwxrwxrwx root root 2012-01-13 04:19 m9kefs2 -> /dev/block/mmcblk0p5 2012-01-13 04:19 m9kefs3 -> /dev/block/mmcblk0p6 lrwxrwxrwx root root root@android:/dev/block/platform/dw\_mmc/by-name # \_

这里可能有人会遇到一个问题就是,看到多个BOOT,比如BOOT1,BOOT2,这里可以选择BOOT即可,也有的人会发现没这个选项,那么只能在刷个其他系统进行操作了。

#### 第三步:借助bootimg.exe工具解压boot.img文件

这个工具我会在后面一起给出压缩包,命令用法很简单,

#### 解包是: bootimg.exe --unpack-boot boot.img

#### 压包是: bootimg.exe --repack-boot

这里有一个坑,我找到两个版本,第一个版本工具操作之后刷机总是黑屏启动失败,最后找到了第二个版本工具才成功的。其实这些工具原理很简单,就是解析boot.img文件格式罢了,因为boot和recovery映像并不是一个完整的文件系统,它们是一种android自定义的文件格式,该格式包括了2K的文件头,后面紧跟着是用gzip压缩过的内核,再后面是一个ramdisk内存盘,然后紧跟着第二阶段的载入器程序(这个载入器程序是可选的,在某些映像中或许没有这部分):

- \*\* +-----+
- \*\* | boot header | 1 page
- \*\* +-----+
- \*\* | kernel | n pages
- \*\* +----+
- \*\* | ramdisk | m pages
- \*\* +----+
- \*\* | second stage | o pages
- \*\* +-----+

我们想要的是kernel内核信息。所以用这个工具进行操作之后,会发现有这么几个目录和文件:

퉬 initrd	2017/3/2	文件夹	
🕑 boot.img	2017/3/2	光盘映像文件	16,384 KB
🚰 bootimg.exe	2015/6/2	应用程序	3,912 KB
🗎 bootinfo.txt	2017/3/2	文本文档	1 KB
📵 boot-new.img	2017/3/2	光盘映像文件	6,908 KB
boot-new_succ.img//blog_csdn_u	2017/3/2	.光盘映像文件41000	<sub>3</sub> 6,908 KB
🖲 boot-old.img	2017/3/2	光盘映像文件	16,384 KB
📄 cpiolist.txt	2017/3/2	文本文档	2 KB
📠 help.png	2015/6/2	Kankan PNG 图像	50 KB
kernel	2017/3/2	文件	6,539 KB
🔚 ramdisk.gz	2017/3/2	WinRAR 压缩文	366 KB

解压之后有一个kernel文件,这个就是内核文件,而ramdisk.gz就是释放到设备目录内容,也就是initrd目录,进入查看内容:

鷆 data	2017/3/2	文件夹
鷆 dev	2017/3/2	文件夹
퉬 proc	2017/3/2	文件夹
퉬 sbin	2017/3/2	文件夹
鷆 sys	2017/3/2	文件夹
퉬 system	2017/3/2	文件夹
🗋 default.prop	2017/3/2	PROP 3
file_contexts	2017/3/2	文件
📄 fstab.pisces	2017/3/2	PISCES
init init	2017/3/2	文件
🐻 init.cm.rc	2017/3/2	Resour
🐻 init.environ.rc	2017/3/2	Resour
🐻 init.hdcp.rc	2017/3/2	Resour
🐻 init.modem_imc.rc	2017/3/2	Resour
🐻 init.modem_sprd.rc	2017/3/2	Resour
🐻 init.nv_dev_board.usb.rc	2017/3/2	Resour
R init.pisces.rc	2017/3/2	Resour
🐻 init.pisces.usb.rc	2017/3/2	Resour
🐻 init.rc	2017/3/2	Resour
init.superuser.rc	2017/3/2	Resour
init.trace.rc	2017/3/2	Resour
🐻 init.usb.rc	2017/3/2	Resour
property_contexts	2017/3/2	文件
seapp_contexts	2017/3/2	文件
sepolicy	2017/3/2	文件
🐻 ueventd.pisces.rc	2017/3/2	Resour
🖶 ueventd.rc	2017/3/2	Resour

看到了吧,这就是最终设备的目录结构,可以看到这里有init.rc启动文件,default.prop配置文件等。

接下来我们就要对kernel内核文件进行特别处理了:将kernel文件复制为文件名为zlmage.gz的文件,并使用 010Editor工具,Ctrl+F快捷键查找十六进制内容1F 8B 08 00,找到后把前面的数据全删掉,使zlmage.gz文件变 成标准的gzip压缩文件,这样子就可以使用gunzip解压了。命令:gunzip zlmage.gz;这时候获取到了解压之后 的zlmage才是我们要处理的最终文件。

 1790h:
 6D 70 72 65 73 73 69 6F 6E 20 65 72 72 6F 72 00
 mpressic

 4790h:
 6D 70 72 65 73 73 69 6F 6E 20 65 72 72 6F 72 00
 mpressic

 47A0h:
 1F 8B 08 00 00 00 00 00 02 03 D4 FD 0B 78 54 D5
 ...

 47B0h:
 D5 3F 8E 9F 33 97 64 32 19 C8 C9 0D 22 46 33 81
 Õ?ŽŸ3-d2 

 47C0h:
 A8 54 51 4E 00 95 DA 28 83 A2 D2 4A 75 B8 4A 2D
 TQN.•Ú1

 47D0h:
 6D 07 C5 96 F6 A5 35 5E DA FA BE B5 75 72 E1 52
 m.Å-ö¥5'

 47E0h:
 4A 6A 20 01 29 85 72 A8 DA 5A 6B DB 88 B6 A5 54
 Jj .)..r'

 47F0h:
 ED 41 F0 52 0B 1A 11 95 AA D4 73 E1 90 C8 58 8C
 iAðR....

# 第四步: IDA打开zImage内核文件进行修改

有了上面一步得到的内核文件zImage,直接使用IDA打开,但是打开的时候需要注意设置选项:

Load a new file
Load file C:\Vsers\jiangwei1-g\Desktop\bootimg\zImage as
Binary file
Processor type
MetaPC (disassemble all opcodes) [metapc]
ALPHA big endian [alphab]
ALPHA little endian [alpha]
AMD Athlon (k() [athlon]
ARM Brown (in January 1902) blog. csdn. net/jiangwei0910410003
ARM Little-endian [ARM]
Analog Devices ADSY 218x [ad218x]
Angstrem KR1878 [kr1878]
Argonaut RISC Core ARCompact [arcmpct]
Argonaut KISU Lore AKUtangent-A4 [arc]
ACMEL AVA [AVA]
Caving Networks OCTEON little endian [octeon]
DEC PDP-11 [PDP11]
Dalvik Virtual Machine [dalvik]
Dsp Group OAK DSP [oakdsp]
EFI Byte code [ebc]
Freescale RLSUG [RCSUG]
Fujitsu F2MC IGLX [F2MCIGLX]

然后设置开始地址为0xC0008000:

Disassembly memory organization								
RAM								
🗖 Create RAM se	action							
RAM start address	0x0 🗸							
RAM size	0x0 🗸							
ROM								
🔽 Create ROM se	ection							
ROM start address	0x c0008000							
ROM size	0xD7A594							
Input file								
Loading address	0x c0008000 🗸							
File offset	0x0 🗸							
Loading size	0xD7A594 -							
Additional binary f	iles can be loaded into the database using the							
"File, Load file, A	ddtional binary file" command.							
	OK Cancel							

这里为什么要设置成这个起始地址,因为Linux启动内核的地址为0xC0008000;打开之后,我们可以直接 Shift+F12,查看字符串内容,因为我们想改TracerPid值,所以直接搜字符串"TracerPid"值:

IDA View-A	🔀 😒	String	s window	×	Ō	Hex View-1	×	A	Structures	×	E	Enums
Address	Length	Туре	String	100.0		not/iian	gwoi091	041	0003			
s' ROM:C0A3853C	0000055	С	State:\t%	s∖nTgid	:\t%d\nl	Pid:\t%d\nPPic	l:\t%d\nTra	cerPid:	\t0\t\nUid:\t%d\t%	d\t%d\t	%d∖nGid:	\t%d\

双击进入,这时候我们可以记下这个地址,然后减去刚刚我们那个偏移地址0xC0008000:

- 1	ROM:C0A3853B		DCB	0
•	ROM:C0A3853C	<mark>aStateSTgidDPid</mark>	DCB	"State:",9,"%s",0xA ; DATA XREF: sub_C0186210+1801o
	ROM:C0A3853C			; ROM:off_C01867C4îo
	ROM:C0A3853C		DCB	"Tgid:",9,"%d",0xA
	ROM:C0A3853C		DCB	"Pid:",9,"%d",0xA
	ROM:C0A3853C		DCB	"PPid:",9,"%d",0xA
	ROM:C0A3853C	http://	DCB	PgracePidet,0jion,gyoxa0910410003
	ROM:C0A3853C		DCB	"Uid:",9,"%d",9,"%d",9,"%d",9,"%d",0xA
	ROM:C0A3853C		DCB	"Gid:",9,"%d",9,"%d",9,"%d",9,"%d",0xA,0
٠	ROM:C0A38591		DCB	0, 0, 0
٠	ROM:C0A38594	aFdsizeDGroups	DCB	"FDSize:",9,"%d",0xA

也就是0xC0A3853C-0xC0008000=0xA3053C,这里没有像看雪大神操作那么复杂,先去定位函数位置,修改 指令,因为每个设备不一样,指令代码就不一样,不具备通用性,所以这里有一个更好的方案:就是直接改 TracerPid的格式字符串值,原始格式化字符串内容为:

#### 

这里应该用到了C语言中的占位符%d,来进行值的填充,那么我们可以把TracerPid那一项的占位符%d,改成'0',但是'%d'是两个字符,所以我们可以改成'00',或者'0\t',或者'0\n';只要保证修改后的字符串内容对其就好。这样TracerPid这一项的值占位符就失效,值永远都是0了。而上面计算的地址就是我们要去010Editor中操作的地址,用010Editor打开zImage文件,Ctrl+G跳转到0xA3053C处:

A3:0540h:	65	ЗA	09	25	73	A0	54	67	69	64	ЗA	09	25	64	A0	50	e:.%s.Tgid:.%d.P
A3:0550h:	69	64	ЗA	09	25	64	AO	50	50	69	64	ЗA	09	25	64	0A	id:.%d.PPid:.%d.
A3:0560h:	54	72	61	63	65	72	50	69	64	ЗA	09	30	09	0A	55	69	TracerPid:.0Ui
A3:0570h:	64	ЗA	09	25	64	09	25	64	09	25	64	0a	25	64	0A	47	(d:) §d. %d. %d. %d.G
A3:0580h:	69	64	ЗA	09	25	64	09	25	64	09	25	64	09	25	64	AO	id:.%d.%d.%d.%d.
A3:0590h:	00	00	00	00	46	44	53	69	7A	65	ЗA	09	25	64	0A	47	FDSize:.%d.G

这里我们将其改成'0\t'值,对应的十六进制就是: 30 09;这样我们就修改成功了。

#### 第五步: 生成修改后的boot.img文件

这里操作其实就是一个相反的过程,首先使用gzip命令压缩上面修改好的内核文件zImage: gzip -n -f -9 zImage;然后使用010Editor将压缩好的zImage.gz的二进制数据覆盖到原kernel文件的1F 8B 08 00处的位置(回 写回去时不能改变原kernel文件的大小及修改原kernel文件后面的内容,否则会很麻烦),这时得到了新的 kernel文件内容。这里需要特别强调一下,也就是我踩过的坑:比如kernel原来是10M大小,1F8B0800之前 删除的是1M,我们修改之后的zImage.gz大小是8M,那么我们回写覆盖的时候一定是1M~9M的位置,而 kernel的前面1M内容和后面1M内容不能有任何改动,搞错的话,刷机会出现启动失败的情况。下面用我操作 的案例讲解一下:

zImage. gz 🧯	zImage. gz 🔏 🛛 kernel 📧																
🐺 Edit As:	: Hex	- T	Ru	n Sei	ript	Ŧ	Rur	. Tem	plat	e 🔻							
	0	1	2	3	4	5	é	7	8	9	Ą	B	ç	Ď	E	F	Q
65:E0B0h:	06	2F	82	27	ЗF	15	F1	5E	D9	1E	81	Α7	ЗF	65	E3	0F	•
65:E0C0h:	C2	33	D5	47	4E	D9	71	6E	3C	07	F1	FD	FO	42	F5	64	Â
65:E0D0h:	Α9	E7	25	D8	AF	52	75	8F	F8	F5	FO	2A	F5	42	F1	3B	C
65:E0E0h:	ΕO	1D	E2	7D	9F	CA	F9	BC	ЗF	3C	F1	BB	78	E3	ED	<b>A</b> 0	à
65:E0F0h:	9E	23	7E	1A	F1	C3	EA	C5	E2	7B	10	EF	AA	8F	78	9A	ž
65:E100h:	B8	0F	F1	<b>B</b> 3	D4	DD	E2	15	FO	3C	F1	8E	D3	32	FF	CE	
65:E110h:	84	9D	9F	B0	7F	D5	EB	C5	07	B1	BF	AD	EA	59	67	EC	"
65:E120h:	E7	7A	8C	77	AB	27	88	67	C2	07	D5	AB	CE	D8	E3	8F	ç
65:E130h:	F1	51	F5	D2	33	F6	ЗD	0A	BA	57	7C	39	DC	B5	2F	E2	ñ
65:E140h:	EE	33	F6	F3	17	C6	D3	D4	53	CE	D8	CF	D7	18	77	EF	î
65:E150h:	B3	F5	F1	C3	0B	F6	D9	FA	47	DF	47	ED	1A	7D	D1	19	3
65:E160h:	90	CD	1C	96	CD	57	C3	9B	E9	B5	68	E9	8A	84	F7	CE	•
65:E170h:	5E	78	5B	E9	<b>B</b> 3	F3	D7	DF	92	BF	CE	9F	<b>B</b> 3	FB	D9	50	^
65:E180h:	FA	E5	2F	9D	FD	1F	97	35	CF	E7	94	Α5	D7	00			ú

这是我修改之后的压缩好的zlmage.gz文件,最后一个数据是0x65E18D,然后全选内容复制好,记住之后,再 去原来的kernel内容:

zIma;	ge. (	gz	k	ern	el													
ŦE	ldit	As:	Hex	-	Ru	n Se	ript	*	Rur	. Ten	plat	.e 🔻						
		Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	Ç	D	Ε	E	012345678
47102	h:	6F	66	20	6D	65	6D	6F	72	79	20	77	68	69	6C	65	20	of memory
47201	h:	61	6C	6C	6F	63	61	74	69	6E	67	20	7A	5F	73	74	72	allocatin
47301	h:	65	61	6D	00	4F	75	74	20	6F	66	20	6D	65	6D	6F	72	eam.Out o
47402	h:	79	20	77	68	69	6C	65	20	61	6C	6C	6F	63	61	74	69	y while a
47501	h:	6E	67	20	77	6F	72	6B	73	70	61	63	65	00	00	00	00	ng worksp
47601	h:	4E	6F	74	20	61	20	67	7A	69	70	20	66	69	60	65	00	Not a gzi
47702	h:	68	65	61	64	65	72	20	65	72	72	6F	72	00	00	00	00	header er
47801	h:	72	65	61	64	20	65	72	72	6F	72	00	00	75	6E	63	6F	read erro
47901	h:	6D	70	72	65	73	73	69	6F	6E	20	65	72	72	6F	72	00	mpression
17A01	h:	1F	8B	08	00	00	00	00	00	02	03	D4	FD	0B	78	54	D5	
47B01	n:	D5	3F	8E	9F	33	97	64	32	19	C8	C9	OD	22	46	33	81	Õ?ŽŸ3-d2.
47002	h:	A8	54	51	4E	00	95	DA	28	83	A2	D2	4A	75	B8	4A	2D	"TQN.•Ú(f
47D02	h:	6D	07	C5	96	F6	A5	35	5E	DA	FA	BE	B5	75	72	E1	52	m.Å−ö¥5^Ú

在kernel中的1F8B0800位置是0x47A0,那么我们就需要把刚刚赋值的内容从这里开始替换,到哪里结束呢?将 这两个地址相加即可:0x65E18D+0x47A0=0x66292D;也就是到0x66292D结束:

zImage. gz	k	ern	el														
🐺 Edit As:	Hex		Ru	n Se	ript	10	Rur	l Ten	plat	.e 🐨							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	0123456789ABCDEF
66:2890h:	1F	56	2F	12	DF	83	78	57	5D	C4	D3	C4	7D	88	9F	A5	.V/.ßfxW]ÄÓÄ}^Ÿ¥
66:28A0h:	EE	11	2F	87	E7	89	77	9C	96	F9	77	26	EC	FC	84	FD	î.∕‡ç‱œ−ùw&ìü"ý
66:28B0h:	AB	5E	27	3E	88	FD	6D	55	CF	3C	63	3F	D7	63	BC	5B	«^'>^ýmUÏ <c?×c₄[< td=""></c?×c₄[<>
66:28C0h:	ЗD	41	3C	03	3E	A8	5E	79	C6	1E	7F	8C	8F	AA	97	9C	=A<.>^^yÆŒ.≞—œ
66:28D0h:	B1	EF	51	DO	BD	E2	CB	E1	AE	7D	11	F7	90	B1.	9F	BF	±ïQЉâËá⊗}.÷œ±Ÿ¿
66:28E0h:	30	9E	<b>A6</b>	9E	72	C6	7E	BE	C6	<b>B</b> 8	67	9F	AD	4F	00	5E	0ž¦žrÆ~%E,gŸ-0.^
66:28F0h:	В0	CF	D6	SF	FA	SE	6A	D7	E8	8B	CE	80	6C	E6	BO	6C	<sup>U</sup> °ÏÔ?ú>j×è<΀læ°l
66:2900h:	BE	1A	DE	4C	AF	45	4B	57	24	BC	77	F6	C2	DB	4A	9E	¾.ÞL EKW\$≒wöÂÛJž
66:2910h:	9D	BF	EE	96	FC	75	81	9C	DD	CF	D6	BB	2F	7F	E 9	EC	.¿þ-üu.œÝÏÖ»/.éì
66:2920h:	FF	00	83	17	8D	A9	94	<b>A</b> 5	D7	00	00	00	00	00	00	00	ÿ.f©″¥×
66:2930h:	00	00	00	00	00	00	00	00	2A	29	66	00	80	29	66	00	*)f.€)f.
66:2940h:	AO	47	00	00	7C	29	66	00	68	29	66	00	94	08	00	00	G )f.h)f."
66:2950h:	70	29	66	00	74	29	66	00	78	29	66	00	6C	29	66	00	p)f.t)f.x)f.l)f.
66:2960h:	00	00	00	00	00	00	00	00									

这样原来的kernel内容大小肯定不会发生变化了,始终都是0x662967,所以在替换内容的时候内容一定不能发生变化。替换完成之后,将新的kernel文件替换原来的kernel文件,在使用之前提到的bootimg.exe工具生成新的boot.img文件即可。

#### 第六步:刷机boot.img文件

这里有一个坑,在刷机的时候用到的是fastboot命令,但是遇到最多的问题就是这个错误:

C:\Users\jiangwei1-g>fastboot flash boot booting.img < waiting for any device het/jiangwei0910410003

这个是因为设备还没有启动fastboot,关于每个设备启动fastboot不一样操作,比如小米是电源键+音量减,三星 是音量减+HOME键+电源键;具体设备可以自行网上搜索即可。到了fastboot界面再次运行fastboot就可以了:

# fastboot flash boot boot-new.img

C:\Users\jiangwei1-g\Desktop\bootimg\android\_bootimg-master\android\_bootimg-master>fastboot flash boot boot-new.img target reported max download size of 713031680 bytes sending 'boot' (6908 KB)... OKAY [ 0.268s] writing 'boot'... OKAY [ 0.194s] finished. total time: 0.463s http://blog.csdn.net/jiangwei0910410003 C:\Users\jiangwei1-g\Desktop\bootimg\android\_bootimg-master\android\_bootimg-master>fastboot reboot rebooting...

finished. total time: 0.000s

C:\Users\jiangwei1-g\Desktop\booting\android\_booting-master\android\_booting-master>

然后在运行fastboot reboot重启设备即可。有的同学在操作的时候,始终进入fastboot失败,导致fastboot命令运行错误,这个真解决不了那就换个手机试一下吧。

这时候我们启动设备,然后调试一个app,发现他的TracerPid值永远都是0了,因为我之前将TracerPid改成'00'字符串了,也是可以的:

root@pisces:/ # cat /proc/5966/status Name: ong.encryptdemo State: t (tracing stop) Tgid: 5966 Pid: 5966 215 PPid: TracerPid: 00 Uid: 4799 10077 10077 10077 Gid: 10077 10077 10077 10077 FDSize: 256 Groups: 50077 893396 kB VmPeak: VmSize: 893012 kB ØkB VmLck: VmPin: ØkB VmHWM: 36728 kB VmRSS: 36728 kB

因为感觉不正规,所以就有重新改成了'0\t'值了。都是可以的。

注意:一定要保存原始提取的内核文件boot.img,当你把设备弄成砖头启动失败的时候,可以在把这个原始的boot.img刷回去就可!

三、内容延展

不知道大家以前在看:脱360加固应用的保护壳文章的时候当时说到了一个工具mprop,作用就是能够改写系统的内存中的ro.debuggable这个属性值,这样我们就没必要每次反编译app,然后在AndroidManifest.xml中添加 android:debuggable="true",让应用可调试了。

#### root@pisces:/ # getprop ro.debuggable 4

#### root@pisces:/ #

当时说到这个工具有一个弊端就是他只能修改内存中的值,当设备重启就会失效,那么现在我们可以让他永久 有效,其实这个属性值,是在系统根目录下的default.prop文件中的,设备启动就会解析存入内存中。所以如果 我们能够把这个文件中的值改成1,那么就永久有效了。在上面解包boot.img的时候,说到了有一个initrd目录, 其实default.prop就是在这个目录下:



这里我们直接将其改成1,因为我们现在已经进行了修改boot.img操作,那就顺便把这个功能也给改了。多方便呀!

四、提取内核操作总结

第一步:设备root之后,查看设备的内核文件路径:cd /dev/block/platform/[具体设备具体查看]/by-name,然后使用命令ls-l 查看boot属性的,记住路径

第二步: dd if=/dev/block/[你的内核路径] of=/data/local/boot.img

adb pull /data/local/boot.img boot.img

第三步:使用bootimg.exe工具进行boot.img解包;得到kernel文件,将kernel文件复制为文件名为zlmage.gz的文件,并使用010Editor工具,Ctrl+F快捷键查找十六进制内容1F 8B 08 00,找到后把前面的数据全删掉,使zlmage.gz文件变成标准的gzip压缩文件,这样子就可以使用gunzip解压了。命令:gunzip zlmage.gz

**第四步:**使用IDA打开zImage内核文件,记得设置选项和起始地址:0xC0008000;打开之后,使用shift+F12查找 到字符串"TracerPid"值,记住文件起始地址,然后减去0xC0008000;在使用010Editor打开内核文件,Ctrl+G跳 转到这个地址,进行内容修改,将TracerPid那个占位符'%d'改成'0\t'保存即可

第五步: 首先使用gzip命令压缩上面修改好的内核文件zImage: gzip -n -f -9 zImage;然后使用010Editor将压缩 好的zImage.gz的二进制数据覆盖到原kernel文件的1F 8B 08 00处的位置(回写回去时不能改变原kernel文件的大 小及修改原kernel文件后面的内容,否则会很麻烦)

**第六步**: 启动设备为fastboot模式,然后使用fastboot命令进行刷机: fastboot flash boot boot-new.img,然后在 重启即可

总结一张图(点击查看高清无码大图):



#### 踩过的坑

坑一:一定保留最原始提取的内核文件boot.img,为了防止你刷失败了,可以还原操作。

坑二:修改TracerPid值时,只需要将'%d'占位符改成'0\t'即可,无需改动arm命令操作。

坑三: 在还原kernel文件的使用一定要记得不能改变原始kernel文件的大小。

坑四: fastboot命令运行失败,设备必须处于fastboot模式,如果还不行那就换个手机吧。

五、技术总结

第一:关于反调试的第一种解决方案比较简单,就是静态分析代码,找到反调试的位置,然后注释代码即可。

第二:对于监听IDA端口反调试,通过修改android server的启动端口,这里也学会了如何修改端口号操作。

第三:修改内核文件,让TracerPid始终为0,ro.debuggable属性值始终为1,这个操作过程还是有点繁琐的, 遇到的问题肯定很多,而且每个人遇到的问题可能不一样,但是这是一个锻炼的过程,如果成功了意味着你学 会了提取内核操作,了解内核文件结构,学会分析内核文件,修改内核文件。意义重大。比如你还可以修改设 备的启动图,慢慢的你可以定制自己的rom了。

**第四:**在以上操作中,也熟悉了IDA工具使用,了解到了字符串内容永远都是寻找问题的最好突破口,IDA中查 找字符串Shirt+F12即可,010Editor中Ctrl+G和Ctrl+F查找快捷键。

本文的目的只有一个就是学习更多的逆向技巧和思路,如果有人利用本文技术去进行非法商业获取利益带 来的法律责任都是操作者自己承担,和本文以及作者没关系,本文涉及到的代码项目可以去编码美丽小密 圈自取,欢迎加入小密圈一起学习探讨技术



解包boot.img文件的工具下载地址:

http://download.csdn.net/detail/jiangwei0910410003/9793611

六、总结

本文介绍的内容主要是如何解决反调试问题,主要是三种方案,最后一种修改手机内核文件的操作比较繁琐, 遇到的问题也会比较多。但是如果要是成功了,以后进行破解逆向就方便多了。所以就努力看文章,自己手动 操作一次。

《Android应用安全防护和逆向分析》

点击立即购买: 京东 天猫



更多内容:点击这里

关注微信公众号,最新技术干货实时推送





创作打卡挑战赛 赢取流量/现金/CSDN周边激励大奖