玩客云armbian挂载硬盘



查看硬盘名称

准备好的硬盘/U盘/SD卡插入玩客云(有数据的要备份一下),通电或不通电插入都可以,我是通电插入 SSH工具连接玩客云,输入fdisk -1查看刚刚接入的U盘/硬盘并记下其设备名称

FinalShell 3.8.3								- [x c
同步状态 ●	🗁 • 1 192.168.3.3 ×	+							===
IP 192.168.3.3 复制 系统信息	Disk identifier: 0x01a4	fb28					NIA 1		
运行 46 分 负载 1.44, 1.45, 1.33 CPU 6% 内存 23%225M/996M	Device Boot S /dev/mmcblk0p1 136 /dev/mmcblk0p2 161	itart End Sector 8064 1617919 24985 9968 15269887 1364992	s Size Id Typ 6 122M c W95 0 6.5G 83 Lin	e FAT32 (LBA UX)			ESA TT	
大好 CPU 命令 29.3M 2.3 BT-Pane 5.1M 2.3 sshd 3.2M 1.6 top 1.9M 0.7 bash	Disk /dev/sda: 74.5 Git Units: sectors of 1 * 5 Sector size (logical/ph I/O size (minimum/optim Disklabel type: dos Disk identifier: 0x061e	<pre>8, 80026361856 bytes, 12 = 512 bytes ysical): 512 bytes / mal): 512 bytes / 512 ee00f</pre>	156301488 sect 512 bytes bytes	ors					
	Device Boot Start /dev/sda1 * 2048 1 root@aml:~# 命令編入	End Sectors S 56301311 156299264 74	ize Id Type .5G 7 HPFS/NT	FS/exFAT		厦	题,中国已	a # .	
0	文件 命令								
路径 可用/大小	/root				历史 😂 🕯	<u>1</u> <u>1</u> <u>1</u>			
/dev 462M/462M /run 84M/99M / 2.3G/6.3G	bin	文件名 ▲ cache config	大小	类型 文件夹 文件夹	修改时间 2021/01/31 22:23 2019/11/29 16:28	权限 drwxr-xr-x drwxr-xr-x	用户/用户组 0/0 0/0		
/de 498M/498M /ru 5M/5M /sy 498M/498M	dev etc	.pip .bash_history .bashrc	5.7 KB 570 B	文件夹 BASH_HI BASHRC	2021/01/31 21:54 2021/02/01 00:03 2010/01/31 19:52	drwxr-xr-x -rw	0/0 0/0 0/0		
/tmp 498M/498M /bo 105M/121M /va 49M/50M	home lib lost+found	.lesshst .profile .rnd	44 B 148 B 1 KB	LESSHST PROFILE RND 文件	2019/06/18 18:37 2015/08/17 23:30 2021/02/01 00:19	-rw -rw-rr -rw	0/0 0/0 0/0		
高级版	media	.viminfo	15 KB	VIMINFO	2019/06/19 18:40	-rw	0/0	_	

Device对应硬盘名称 Size对应硬盘大小 Type对应硬盘格式

格式化硬盘

Linux硬盘格式需要Etx4,我这个硬盘已经格式化了,再演试一次,使用命令:mkfs.ext4 硬盘名称(例如: mkfs.ext4 /dev/sda1)

此过程会提示Proceed anyway? (y,N),问你是否继续格式化,输入y回车继续,后面提示其它回车就OK



挂载硬盘/U盘

接下来开始挂载硬盘,查看硬盘的UUID,输入blkid 硬盘名称(例如blkid /dev/sda1) UUID="这里面就是UUID"复制下来,



使用ftp工具连接玩客云找到/etc/fstab文件打开编辑(我使用的finalshell自带ftp工具,如果你装了宝塔直接 在宝塔文件里找也可以,当然你也可以使用VI命令行直接编辑)

在fstab文件后面追加:

UUID=改为你的硬盘UUID	/mnt/随便命名后面创建对应的文件夹最好时英文/	ext4	defaults	00	
-----------------	---------------------------	------	----------	----	--

≝	D:\Program Files (x86)\finalshell\temp\edit\192.168.3.3fstab
文	牛 搜索
19	92.168.3.3fstab ×
1 2	LABEL=ROOT_EMMC / ext4 defaults,noatime,nodiratime,commit=600,errors=remount-ro 0 1 LABEL=BOOT_EMMC /boot vfat defaults 0 2
1 2 3 4	LABEL=ROOT_EMMC / ext4 defaults,noatime,nodiratime,commit=600,errors=remount-ro 0 1 LABEL=BOOT_EMMC /boot vfat defaults 0 2 tmpfs /tmp tmpfs defaults,nosuid 0 0 /www/swap swap swap defaults 0 0

编辑后保存上传回去,在/mnt/文件夹下创建你刚刚设置的文件夹名称,例如我刚刚设置的是/mnt/Disk,就创建一个Disk文件夹

回到命令行窗口输入reboot重启玩客云,等1-2分钟重启成功,登录宝塔,在首页就可以看到刚刚挂载的硬盘